# Windows Live メール(Windows 版) 設定方法

#### ■説明

インターネットに接続して Windows Live メールで電子メールの送受信を行うために必要な、メールアカウントの設定を 行います。

設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバの入力が必要です。メールアカウントー覧をお手元にご 用意ください。

### ■手順

- 1. Windows Live メールをインストールする。
  - <u>Windows Live のダウンロード</u>
- 2. Windows Live メールを起動する。
- 3. [ツール]をクリックし、[アカウント]をクリックする。



#### ●メニューバーが表示されていない場合



ニューバーの表示]をクリックしてください。

4. [追加]ボタンをクリックする。

アカウント	×
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、「追加」をクリックします。追加し プを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックしてから、希望の動作をクリックします。	<b>たアカウントやニュースグルー</b>
ニュース            エコース           IIIIN マイクロソフト コミュニティ (時定のアカ)	<u>追加(A)</u>
	育順余(R)
ディレクトリ サービス 🗸	プロパティ( <u>P</u> )
	既定に設定(D)
	インポート(0)
	エクスポート(E)
	閉じる

5. [電子メールアカウント]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。

アカウントの追加	
アカウントの種類の選択 追加するアカウントの種類を選択してください。	
アカウントのセットアップに必要な情報の表示	次へ(N) キャンセル

6. 以下のように設定し、[次へ]ボタンをクリックする。

	×
電子メール アカウントを	自加する
電子メール アカワント情報	1811 FEATUCATON
電子メール アドレス(E):	sample@***
	19): example555@hotmail.com <u> 共同: 六容量 Hotmail作成</u>
バスワード( <u>P</u> ):	******
	√ パスワードを保存する(B)
このアカウントから送信され	ー たメールに差出人として表示する名前を入力してください(出)
表示名(D):	
	191: Taro Chotu
🔲 電子メール アカウント4	0サーバー設定を手動で構成する(C) 次へ(N) キャンセル

電子メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールアカウントー覧に記載の「パスワード」を入力 ※パスワードを変更した場合は、変更後のパスワードを入力し ます。
パスワードを保存する	パスワードを保存しておきたい場合はチェックする。 ※チェックをすると、接続のたびにパスワードを入力する必要が なくなります。
表示名	任意の名前を入力(メールの差出人として表示されます)
電子メール アカウントのサーバ設定を手動 で構成する	チェックしない

## 7. [完了]ボタンをクリックする。

6	■ エー エー モン
	アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。
	売了(E) キャンセル

8. 設定したアカウントを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックする。

アカウント	×
電子メール アカウソトやニュースグループを新しく登録するには、5度かり プを編集、エクスボート、前除するには、対象をクリックしてから、希望の メール こユース マイクロソフト コミュニティ (既定のアカ ウント) ディレクトリ サービス	をクリックします。追加したアカウントやニュースグルー 物作をクリックします。

9. [サーバー]タブをクリックし、以下の設定を確認する。

ample@***.	プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セ	キュリティ 詳細設定	
サーバー情報		
受信メール サーバーの種類		
受信メール (POP3)( <u>]</u> ):	mx. お客様ドメイン	
送信メール (SMTP)( <u>U</u> ):	mx. お客様ドメイン	
受信メール サーバー 🛛 🚽		
ユーザー名( <u>A</u> ):	メールアカウント	
パスワード( <u>W</u> ):		
◎ カロマ テキフト調理調査(庫)	■【パスリードを1米仔する(型) 毎してロガオンオス(C)	
<ul> <li>シック リュスト記録を使</li> <li>セキュリティで保護された</li> </ul>	-バスワード認証でログオンする(S)	
○ 認証された POP (APO)	P) を使用してログオンする( <u>A</u> )	
送信メール サーバー		
▼このサーバーは認証が必	\$ <b>要</b> (⊻)	設定(E)
	OK キャンセル	適用( <u>A</u> )
受信メールサーバーの種類	POP3	
受信メール	mx. お客様ドメイン	
送信メール	mx. お客様ドメイン	
このサーバーは認証が必要	チェックする	

10. [詳細設定]タブをクリックし、以下の設定をし、[OK]ボタンをクリックする。

こ sample@*** プロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(D: 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(○)
サーバーのタイムアウト(コ) – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
XEC 1 / 3201 1 / 3
三 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 会 KB
配信
☑ サーバーにメッセージのコピーを置く(し)
マサーバーから削除する(B) 5 会 日後     日後
□ にみ箱」を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 通用(A)

送信サーバー(SMTP)	587
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックする
サーバーから削除する	チェックする 何日後にサーバーから削除をするかの日数を指定
[ゴミ箱]を空にしたら、サーバーから削除	チェックを外す

コアネットでは迷惑メール対策の一環として、メール設定において送信メールサーバのポート番号は「587番 ポート」を推奨しております。

複数台に設定をする場合は、必ず「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックをしてください。 「サーバーから削除する」にチェックし、1台目に受信してから、何日後にサーバーから削除をするかの日数を 指定します。

11. [インターネットアカウント]画面に戻るので、[閉じる]ボタンをクリックする。

以上